

# **Руководство пользователя Линко V6.5**

## **Установка программы**

ООО «Линко» Тел./Факс: (495) 510-3941, (495) 406-0550, Моб.: (495) 998-0985  
Email: [info@linkom.ru](mailto:info@linkom.ru) WWW <http://www.linkom.ru>

## Состав системы Линко V6.5

1. Компоненты системы.....	3
1.2. Установка программного обеспечения <b>Линко V 6.5</b> .....	3
2. Основные требования.....	3
2.1. Компьютерное оборудование:.....	3
2.2. Операционная система:.....	3
2.3. Локальная сеть.....	4
2.4. Рекомендации по дисковому пространству.....	4
3. Установка.....	5
3.1. Установка программного обеспечения <b>Линко V 6.5</b> на компьютер преподавателя.....	5
3.2. Установка программного обеспечения <b>Линко V 6.5</b> на компьютеры студентов.....	6
4. Первый запуск программы преподавателя и вход в систему.....	7

# 1. Состав системы Линко V6.5

## 1.1. Компоненты системы

Программный комплекс Линко V6.5 состоит из двух основных частей:

- **Teacher**- управляющая программа компьютера преподавателя
- **Student** - управляющая программа компьютера студента

### 1.2. Установка программного обеспечения "Линко V 6.5"

Программное обеспечение устанавливается последовательно на компьютер преподавателя и компьютеры студентов. ПО содержит два установочных файла:

- **Setup-teacher.exe** для установки на компьютер преподавателя
- **Setup-student.exe** для установки на каждый компьютер студента

Для установки программного обеспечения в компьютерном классе, необходимо запустить загрузочные файлы согласно приведенной ниже инструкции.

**Примечание.** Если программа "**Линко V 6.5**" была установлена на компьютере ранее, сначала удалите программу, а затем установите её снова. О том, как удалить программу, смотрите в Инструкции по удалению программы.

## 2. Основные требования

### Общие требования к оборудованию и операционной системе

#### 2.1. Компьютерное оборудование:

##### Управляющий компьютер преподавателя:

Минимальная конфигурация:

процессор CPU Pentium III 800

жесткий диск 160 Гб

оперативная память 256Мб,

видеокарта 8Мб

1024\*768 разрешение дисплея с 16-bit цветом

двухканальная (дуплексная) звуковая карта.

сетевой Адаптер, TCP/IP поддержка обязательна

телефонно-микрофонная гарнитура – рекомендуется модель PZK для гарантии качества звука

##### Компьютер студента:

Минимальная конфигурация:

процессор CPU Pentium III 800

жесткий диск 60 Гб

оперативная память 128Мб,

видеокарта 8Мб

AC97 or HDA совместимая двухканальная (дуплексная) звуковая карта

#### 2.2. Операционная система:

Windows 2000 Professional/Server/Advanced Server

Windows XP

Windows Server 2003

Windows Vista Sp1, Sp2

Windows 2008 SP1, SP2

Windows 7

Дополнительные программные приложения:

Microsoft DirectX Media 9.0.

#### 2.3. Локальная сеть:

Рабочие станции преподавателя и студентов должны находиться в одной и той же TCP/IP подсети

Рекомендуется, чтобы все рабочие станции в помещении были подключены к одному и тому же коммутатору, поддерживающему Multicast передачу.

Рекомендуемая минимальная полоса пропускания 100Mbit или более для каждой рабочей станции.

ПО Линко V6.5 работает в проводной LAN и беспроводной WIFI локальной сети и поддерживается следующим оборудованием:

Wired Network 10M/100M/1000M;

Wireless Network 802.11b/g/n.OVS® XP ИЛИ VISTA .

#### **2.4. Рекомендации по дисковому пространству**

Требуемое количество дискового пространства на жестком диске для записи цифровых файлов зависит от того, какое количество учебного материала будет необходимо для учебного процесса, и какое количество работ студентов нужно будет постоянно сохранять в их индивидуальных файлах. Обычно, для каждого студента на диске выделяется от 20 до 50 мегабайт. Как правило, в системе Линко V6.5 для работы студентов выделяется как минимум 100MB, чтобы было достаточно места для сохранения ими файлов при самостоятельной работе.

Размер обычного MP3 звукового файла (установленный по умолчанию в программе Линко V6.5 составляет примерно 1 MB на минуту.

Таким образом, типовой жесткий диск размером 160GB позволит сохранять приблизительно 2600 часов звуковой записи.

Линко рекомендует периодически делать резервные копии данных. Также, рекомендуется использовать пишущие CD/DVD устройства для хранения редко используемых звукозаписей и звуковых файлов студентов. Когда эти записи потребуются, их можно скопировать на компьютер или сервер с архивного CD диска.

### 3. УСТАНОВКА


Программное обеспечение устанавливается последовательно на компьютер преподавателя и компьютеры студентов. ПО содержит два установочных файла:

- **Setup-teacher.exe** для установки на компьютер преподавателя
- **Setup-student.exe** для установки на каждый компьютер студента

#### 3.1. Установка программного обеспечения “Линко V 6.5” на компьютер преподавателя.




1. Откройте папку с программой на компакт диске “Линко V 6.5” или найдите папку с программой на жестком диске вашего компьютера.




4. Прочитайте информацию и нажмите **Далее**.




2. Выберите и запустите файл **Setup-teacher**.



5. Нажмите **Установить** чтобы начать установку программы на компьютер преподавателя.



3. В открывшемся окне Мастера установки нажмите **Далее**.




6. Программа успешно установлена, для завершения установки нажмите **Завершить**.


### 3.2. Установка программного обеспечения «Линко V 6.5» на компьютеры студентов.

Для установки программного обеспечения **Линко V 6.5 Студент**, необходимо установить приложение **Студент** на каждом рабочем месте студента в компьютерном классе согласно приведенной ниже инструкции.


**Примечание.** Если программа «Линко V 6.5» Студент была установлена на компьютере студента ранее, сначала удалите программу, а затем установите её снова. О том, как удалить программу, смотрите в **Инструкции по удалению программы.**




1. В папке «Линко» загрузите файл **Setup-student.exe**.




4. Прочитайте информацию и нажмите **Далее**




2. Для начала установки нажмите **Далее**



5. Нажмите **Установить** чтобы начать установку




3. Прочитайте, установите **Я принимаю условия соглашения** и нажмите **Далее**



6. Установка закончена, нажмите **Завершить** для перезагрузки компьютера.

### 3. Первый запуск программы преподавателя и вход в систему


3.1. После установки ПО Линко V 6.5 на компьютер преподавателя и перезагрузки компьютера, нажмите кнопку **Пуск > Все программы> Линко**. Дважды щелкните **Линко** и появится меню входа в программу преподавателя.



3.2 Введите имя преподавателя.

По умолчанию, идентификатор канала установлен 1. Также идентификатор 1 будет установлен по умолчанию на компьютеры студентов. Одинаковые номера канала на компьютере преподавателя и компьютерах студентов определяют в сети принадлежность их к одному учебному классу в локальной сети. Всего можно организовать в одной локальной сети до 32 независимых учебных классов.

**Примечание:** По умолчанию, пароль для входа <blank>. Пароль можно поменять после входа в главное меню в разделе Системные установки (System Settings).



3.3. Введите регистрационный код, полученный у поставщика программного обеспечения.

Для получения регистрационного кода, запишите серийный номер программы из поля **Серийный номер** и передайте его поставщику программного обеспечения. Поставщик зарегистрирует ваш экземпляр ПО и передаст вам регистрационный код. Введите полученный код регистрации в поле **Регистрационный код**.

3.4. Если вы не введёте регистрационный код в поле регистрации, программа преподавателя запустится в режиме ограничения количества рабочих мест студентов в классе до 5 компьютеров. При этом, все функции кабинета будут работать в полном объеме.

3.5. Для регистрации ПО свяжитесь с вашим поставщиком программного обеспечения или пройдите регистрацию на сайте производителя:

<http://www.linkom.ru>

Регистрацию можно пройти по телефону:

+7 (495) 510-3941

+7 (495) 406-0550